



Arrosage des arbres et conifères en tige ou cépée émondée ou ramifiée de la base en fonction du diamètre de la motte et/ou de la circonférence à 1m du sol et en l'absence d'arrosage automatique par goutteurs (pilotage par sonde possible avec assistance) et dès l'apparition des jeunes pousses au printemps .

Conifères, vérifier "au doigt mouillé" que la motte reste humide en hiver.

Il est absolument interdit d'inonder la fosse de plantation au premier arrosage!

circonférence				avril- 15 mai-septembre	15 mai-juin	juillet - août	fortes chaleurs
du tronc à		diam	surface	arrosage hebdomadaire	arrosage hebdomadaire	arrosage hebdomadaire	si plus de 25° sur plus
1 mètre du sol	coeff.	motte cm	en m2	hauteur 5cm	hauteur 10cm	hauteur 15cm en 2 fois	de 3 jours.
12 / 14	2,94	40	0,13	6 litres / semaine	13 litres / semaine	19 litres / semaine	28 litres / semaine
14 / 16	3,16	45	0,16	8 litres / semaine	16 litres / semaine	24 litres / semaine	36 litres / semaine
16 / 18	3,11	50	0,20	10 litres / semaine	20 litres / semaine	29 litres / semaine	44 litres / semaine
18 / 20	3,16	60	0,28	14 litres / semaine	28 litres / semaine	42 litres / semaine	64 litres / semaine
20 / 25	3,11	70	0,38	19 litres / semaine	38 litres / semaine	58 litres / semaine	87 litres / semaine
25 / 30	2,91	80	0,50	25 litres / semaine	50 litres / semaine	75 litres / semaine	113 litres / semaine
30 / 35	2,77	90	0,64	32 litres / semaine	64 litres / semaine	95 litres / semaine	143 litres / semaine
35 / 40	2,67	100	0,79	39 litres / semaine	79 litres / semaine	118 litres / semaine	177 litres / semaine
35 / 40	2,93	110	0,95	47 litres / semaine	95 litres / semaine	142 litres / semaine	214 litres / semaine
40 / 45	2,82	120	1,13	57 litres / semaine	113 litres / semaine	170 litres / semaine	254 litres / semaine
45 / 50	2,74	130	1,33	66 litres / semaine	133 litres / semaine	199 litres / semaine	298 litres / semaine
50 / 55	2,67	140	1,54	77 litres / semaine	154 litres / semaine	231 litres / semaine	346 litres / semaine
55 / 60	2,61	150	1,77	88 litres / semaine	177 litres / semaine	265 litres / semaine	397 litres / semaine
60 / 65	2,56	160	2,01	100 litres / semaine	201 litres / semaine	301 litres / semaine	452 litres / semaine
65 / 70	2,52	170	2,27	113 litres / semaine	227 litres / semaine	340 litres / semaine	510 litres / semaine
70 / 75	2,48	180	2,54	127 litres / semaine	254 litres / semaine	382 litres / semaine	572 litres / semaine
75 / 80	2,45	190	2,83	142 litres / semaine	283 litres / semaine	425 litres / semaine	638 litres / semaine
80 / 90	2,35	200	3,14	157 litres / semaine	314 litres / semaine	471 litres / semaine	707 litres / semaine
90 / 100	2,21	210	3,46	173 litres / semaine	346 litres / semaine	519 litres / semaine	779 litres / semaine

- . arrosage hebdomadaire en cuvette conseillé en une fois pour que la totalité de la motte (y compris le "cul" de la motte) profite de l'eau
- . Si absence de cuvette de 12-15cm de haut à la circonférence de la motte, doubler les quantités hebdomadaires
- . données indicatives à adapter en fonction du caractère drainant du fond de fosse (éviter l'excès d'eau et la stagnation)
- . observation indispensable de l'état naturel et sanitaire du feuillage pour adapter les quantités éventuellement ou soigner les plantes
- . quelles que soient les précipitations de la semaine: on arrose aussi s'il pleut, la masse racinaire étant encore confinée dans la motte et pas ailleurs